Hinweise zur Nutzung der IQTIG-Teststrecke beim Verfahren gemäß PPP-RL

Stand: 24. November 2026; Kontakt: https://iqtig.org/kontakt/

Das IQTIG stellt für den Datenfluss **Leistungserbringer → IQTIG** eine Teststrecke zur Verfügung.



Abbildung 1: Datenlieferung vom Leistungserbringer zum IQTIG sowie Datenflussprotokollierung vom IQTIG zum Leistungserbringer

Wie lautet die Adresse der Datenannahmestelle IQTIG?

Beim Verfahren gemäß PPP-RL ist die Adresse zur Testdatenlieferung an das IQTIG die E-Mail-Adresse: **ppp-daten-test@iqtig.org**

Gilt die Teststrecke auch für andere Datenannahmestellen?

Nein. Die hier beschriebene Teststrecke bezieht sich lediglich auf den Datenfluss zwischen Leistungserbringern und IQTIG. Testdatenlieferungen zu anderen Datenannahmestellen gemäß PPP-RL (bspw. an die LVKK/EK oder die zuständige Landesaufsichtsbehörde) ist nicht Teil dieser Teststrecke.

Mit welcher IKNR kann getestet werden?

Es kann mit jeder 9-stelligen Zahl getestet werden, die dem folgenden Format entspricht: [1-9][0-9]{8}

Mit welcher standortID kann getestet werden?

Es kann mit der Standortnummer des Leistungserbringers getestet werden oder mit der Dummy-Standortnummer "770000" (siehe administrative Prüfung 140).

Sind die übermittelten Daten zu verschlüsseln?

Ja. Die Exportdatei wird mit dem öffentlichen Schlüssel des IQTIG verschlüsselt. Die Rückantwort - das Datenflussprotoll - wird vom IQTIG mit einem von Ihnen vergebenen Passwort (`dfp_key`) verschlüsselt.

Hier eine technische Anleitung:

- Voraussetzungen:
  - Download GPacker
    - https://iqtig.org/dateien/datenerfassung/packer/packer-bundle-4.4.8.zip
    - Datei: Programm\Grafische Oberflaeche\GPacker-4.4.8-jar-with-dependencies.jar
  - Öffentlicher Schlüssel IQTIG
    - https://iqtig.org/downloads/spezifikation/servicedateien/xml_schluessel_2022-04-01.zip
    - Datei: xml_schluessel\Bundesauswertungsstelle\Pub_key_Bundesauswertungsstelle_IQTIG.pub
- Anleitungshinweis:
  - Die Exportdatei enthält unter `/root/header/dfp_key/@V` ein von Ihnen gewähltes Passwort. (Mit diesem Passwort verschlüsselt das IQTIG später das Datenflussprotokoll. Für die Entschlüsselung des Datenflussprotokolls nutzen Sie also den Wert aus `/root/header/dfp_key/@V`.)
  - Hinweg (Exportdatei)
    - GPacker -> Reiter Schlüssel: Hier speichern Sie den öffentlichen Schlüssel des IQTIG.
    - GPacker -> Reiter K-Mode: Verschlüsselung der Exportdatei
    - Versand der verschlüsselten Exportdatei an ppp-daten-test@iqtig.org
  - Rückweg (Datenflussprotokoll)

- GPacker -> Reiter P-Mode: Entschlüsselung mit Profil/Rolle "Datenflussprotokoll Strukturabfragen"
- Passwort: /root/header/dfp_key/@V aus der Exportdatei

Hinweis: Die Ver- und Entschlüsselung können auch via Konsole durchgeführt werden (siehe Anwenderhandbuch Packer).

Gibt es weitere Informationen, in denen die Datenflüsse beim Verfahren gemäß PPP-RL beschrieben sind?

Ja. In der Spezifikationskomponente „Allgemeine Technische Dokumentation – Spezifikation zu Strukturabfragen“ sind im Kapitel 5.4 ab Seite 40 zusätzliche Angaben zu den Datenflüssen und deren Bedingungen aufgezeigt.

Bei Fragen und Hinweisen wenden Sie sich bitte an den Verfahrenssupport oder nutzen Sie die Kommunikationsplattform unter https://forum.iqtig.org/ (Spezifikationen: Strukturabfrage PPP).

Achtung

Die Testung der Plausibilitätsregeln kann ebenso mit dem Datenprüfprogramm realisiert werden.